



查询电子钥匙中企业信息的方法

步骤	流程步骤	备注												
一、	<p>请在电脑中插上电子钥匙，此时请确保该操作电脑已经安装电子钥匙的驱动和根证书；</p> <div data-bbox="336 414 1091 1151" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid red; display: inline-block;">钥匙驱动下载</p></div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">电子钥匙驱动</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista/win7</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; border-top: 1px solid orange;">电子钥匙 (银色)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">电子钥匙驱动</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙驱动2K (支持: win7)</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista (32-bit)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; border-top: 1px solid orange;">电子钥匙 (深蓝色)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td> <td style="padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">GFA eSEAL-A v4.6 0驱动 (GFA SEAL-A v3.0驱动 升级版 通用)</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具 (v2.2)</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装操作说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista (32-bit)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; border-top: 1px solid orange;">电子钥匙 (绿色)</td> </tr> </table> <div data-bbox="336 996 1091 1151" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid red; display: inline-block;">证书链下载</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">单层根证书下载 (支持浏览器: IE6/IE7/IE8)</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">多层根证书链下载 (支持浏览器: IE6/IE7/IE8) 多层根证书安装程序下载 (支持浏览器: IE9)</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">国家根证书链下载 (支持浏览器: IE6/IE7/IE8) 国家根证书安装程序下载 (支持浏览器: IE9)</p> </div>		<p style="text-align: center;">电子钥匙驱动</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista/win7</p>	电子钥匙 (银色)			<p style="text-align: center;">电子钥匙驱动</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙驱动2K (支持: win7)</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista (32-bit)</p>	电子钥匙 (深蓝色)			<p style="text-align: center;">GFA eSEAL-A v4.6 0驱动 (GFA SEAL-A v3.0驱动 升级版 通用)</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具 (v2.2)</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装操作说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista (32-bit)</p>	电子钥匙 (绿色)		<p>(驱动和根证书下载地址 :)</p> <p>http://www.gfapki.com.cn/support/index.jsp?menu=drive.html。(安装驱动时电子钥匙不能插在电脑上)</p>
	<p style="text-align: center;">电子钥匙驱动</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista/win7</p>													
电子钥匙 (银色)														
	<p style="text-align: center;">电子钥匙驱动</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙驱动2K (支持: win7)</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista (32-bit)</p>													
电子钥匙 (深蓝色)														
	<p style="text-align: center;">GFA eSEAL-A v4.6 0驱动 (GFA SEAL-A v3.0驱动 升级版 通用)</p> <p style="text-align: center;">客户端管理工具 (v2.2)</p> <p style="text-align: center;">电子钥匙安装操作说明</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">支持平台: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Server/vista (32-bit)</p>													
电子钥匙 (绿色)														
二、	<p>请打开 IE 浏览器  Internet Explorer ，选择菜单栏上的“工具”，点击下拉菜单中的“Internet 选项”；</p> <div data-bbox="252 1332 1177 2139" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p style="color: red; font-weight: bold; margin-top: 5px;">1、点击工具</p> <p style="color: red; font-weight: bold; margin-top: 5px;">2、点击该选项</p> </div>	<p>建议使用 IE 浏览器查询，360 安全浏览器基于 IE 开发，可以查询。</p> <p>目前 360 极速浏览器、谷歌浏览器等开发基础不是 IE 核心，无法找到“Internet 选项”。</p>												

三、在新的弹窗中，请点击“内容”选项，然后点击“证书”选项；




四、在新的弹窗中请看“个人”中的证书信息。找到颁发给：企业代码+钥匙申请者姓名；颁发者：请认准 GFA 字样；**认准信息后双击该条信息**



请用户认准由 GFA 颁发的证书。


另外若插上钥匙后不显示任何证书信息，请检查电子钥匙驱动或者多层根证书是否安装好，可重新安装一下。另外也可拔插一下电子钥匙后重新打开浏览器查询。（**安装驱动时电子钥匙不能插在电脑上**）

五、在新的弹窗中，请点击“详细信息”查看证书详情



六、请单击“使用者”项目查看信息信息。CN=企业代码+申请人姓名；

E=申请人邮箱；(第一个) OU=申请人部门；(第二个) OU=登陆用户名。



带*号项目为证书的重要信息；

企业代码可以为9位
组织机构代码或13位
对外承包资格或
劳务资格代码；
拥有对外承包工程
资格证书或对外劳
务合作资格证书的
企业才会有13位代
码，否则一般企业只
有9位组织机构代码